

NOTE D'APPLICATION

Installation du RFM_VM sur un serveur ESXI

- Installation du serveur ESXI
- Configuration du serveur ESXI
- Installation du RFM_VM
- Démarrage du RFM_VM
- Configuration du RFM_VM

Mise à jour le 24/11/2022

1) PREAMBULE

Le fichier ISO du serveur VMware ESXI 7.0 et la licence d'utilisation peuvent être téléchargés gratuitement après inscription sur le site de VMWARE.

https://customerconnect.vmware.com/fr/evalcenter?p=free-esxi7

Le serveur ESXI peut être installé directement sur une machine physique (hyperviseur type 1) ce qui est recommandé pour utiliser directement ses ressources, ou soit démarrer depuis l'hyperviseur VMWARE Workstation (hyperviseur type 2).

Dans notre exemple d'application, l'image ISO du serveur ESXI est montée dans l'environnement de l'hyperviseur VMWare Workstation (type 2).

Le réseau de l'hyperviseur Workstation est configuré avec une carte réseau virtuel et une carte réseau physique.

2) INSTALLATION DU SERVEUR ESXI

Il faut démarrer l'installation avec le fichier ISO téléchargé depuis le site VMWare.



Un mot de passe est demandé pendant l'installation. Le login par défaut "root" et ce mot de passe seront utilisés pour l'administration de l'ESXI.

Lorsque l'installation est terminée, le serveur ESXI affiche son administration IP obtenue par le serveur DHCP du réseau virtuel.

3) CONFIGURATION DU SERVEUR ESXI

L'administration du serveur ESXI est accessible depuis un navigateur et son adresse IP. $\leftarrow \rightarrow C$ \bigcirc \land https://192.168.40.146/ui/#/login

vm	ware	
User name	root	
Password	Log in	

Configuration des réseaux virtuels

A l'installation du serveur ESXI le switch « vSwitch0 » est créé, et il est automatiquement rattaché à l'administration du serveur ESXI (port « Management Network ») et à l'administration du RFM_VM (port « VM Network »).

Le « vSwitch0 » est connecté à l'adaptateur réseau virtuel « vmnic0 ».

Groupes de ports Con	innutateurs virt	
h Ajouter un commutateu	r virtuel standard 🛛 📇 A	
Nom		
switch0		
vSwitch0		
VSwitch0 Type : Groups de ports : Liasons montantes : Ce commutateur virtuel n'a pas	vSwitch standard 2 1 s de redondance de la liaison montante. Vous devez ajouter un autre ad	laptateur de liaison montante 💠 Actions 🛛 🗙
✓ Détails vSwitch		* Topologie vSwitch
MTU	1500	
Ports	1536 (1528 disponible)	🧟 VM Network 🥒 🔤 Adaptateurs physiques
Découverte de liaison	Écouter / CDP (Cisco Discovery Protocol)	Machines virtuelles (1)
VM attachées	1 (0 actif)	B RFM_VM V1.2
Intervalle entre les balises	1	
▼ Stratégie d'association de cartes	réseau	ID de VLAN : 0
Notifier les commutateurs	Oui	Ports VMkernel (1)
Stratégie	Route basée sur l'ID du port d'origine	Vmku: 192.188.40.146
Stratégie inverse	Qui	

Il faut créer un second switch virtuels nommé « vSwitch1 » qui est connecté à l'adaptateur Ethernet « vmnic1 ».

🔚 Ajouter un commutateur virtuel standard - vSwitch1			
🔜 Ajouter une liaison montante			
Nom du vSwitch	vSwitch1		
МТО	1500 🗘		
Liaison montante 1	vmnic1 - Actif, 10000 mbps 🛛 🗸	\otimes	
Découverte de liaison	Cliquez pour développer		
▶ Sécurité	Cliquez pour développer		
		Ajouter Annuler	

Depuis l'onglet « Groupe de port »

Groupes de ports	lateurs virtu	
일 Ajouter un group	e de ports	🥖 Modifier les pa
Nom		
👰 VM Network		
🧕 Management Ne	etwork	

Il faut ajouter le port « WAN Network » et le lier au « vSwitch1 ».

Z Ajouter un groupe de ports - 1	VVAN Network	
Nom	WAN Network	
ID du VLAN	0 🗘	
Commutateur virtuel	vSwitch1 ~	
▶ Sécurité	Cliquez pour développer	
	Aiouter	

La configuration du "vSwitch1" montre l'association de réseau.

orts : intes	vSwitch standard 1 1	
teur virtuel n'a	pas de redondance de la liaison montante. Vous devez ajouter un a	utre adaptateur de liaison montante 🔅 Actions 🛛 🗙
itch		▼ Topologie vSwitch
	1500	Topologie vSwitch
	1500 1536 (1528 disponible)	Topologie v Switch Wan Network Man Network
n	1500 1536 (1528 disponible) Écouter / CDP (Cisco Discovery Protocol)	
ison	1500 1536 (1528 disponible) Écouter / CDP (Cisco Discovery Protocol) 0 (0 acttr)	Topologie v Switch Wan Network D de VLAN: 0

4) INSTALLATION DU RFM_VM

Installer la VM depuis « Créer/Enregistrer une machine virtuelle »



Il faut nommer la machine virtuelle et sélectionner son fichier d'extension .ova.

Précédent Suivant Terminer Annuler

vmware[®]

Nouvelle machine virtuelle - RFM_V	M V1.2
 1 Sélectionner un type de création 	Sélectionner des fichiers OVF et VMDK Sélectionnez les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer
Selectionner des fichiers OVF et VMDK Sélectionner un stockage Contrats de licence Soptions de déploiement 6 Paramètres supplémentaires	Saisissez un nom pour la machine virtuelle. RFM_VM V1.2 Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXI.
vmware*	× 🐨 RFM- ova
	Précédent Suivant Terminer Annuler

Sélection du stockage

 1 Sélectionner un type de création 2 Sélectionner des fichiers OVF 	Sélectionner un stockage Sélectionnez le type de stockage et la banqu	e de données					
et VMDK 3 Sélectionner un stockage 4 Contrats de licence 5 Options de déploiement 6 Paramètres supplémentaires	Standard Mémoire persistante Sélectionnez la banque de données pour l virtuels.	es fichiers de co	onfiguration de l	la machine virtu	ielle et tous ses	disques	
7 Prêt à terminer	Nom	Capacité 🗸	Libre ~	Type ~	Provisio ~	Accès	v
	datastore1	127,75 Go	125,63 Go	VMFS6	Pris en ch	Simple	
						1 éléme	nts

Mappage de réseau
⁽¹⁾ Nouvelle machine virtuelle - RFM_VM V1.2

 1 Sélectionner un type de création 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK 	Options de déploiement Sélectionnez des options de déploiemen	nt
 3 Sélectionner un stockage 4 Options de déploiement 5 Prêt à terminer 	Mappages de réseau	LAN VM Network ~ WAN Wan Network ~
	Provisionnement du disque	O Dynamique ○ Statique
	Mettre automatiquement sous tensi on	

Douvelle machine virtuelle - RFM V1.2				
 1 Sélectionner un type de création 2 Sélectionner des fichiers OVF 	Prêt à terminer Vérifiez vos sélections de paramètres avant de terminer l'assistant.			
et VMDK 3 Sélectionner un stockage 4 Options de déploiement 5 Prêt à terminer 	Produit Nom de VM Disques Banque de données Type de provisionnement Mappages de réseau	RFM-220000112 RFM V1.2 disk-0.vmdk datastore1 Mince VM Network: VM Network: Wan Network		
vmware	Nom du SE invité	Inconnu teur lors du déploiement de cette machine virtuelle.		
		Retour Suivant Terminer Annuler		

« Terminer » pour finir l'installation de la VM.

5) DEMARRAGE DU RFM_VM

RFM_VM doit démarrer automatiquement.



6) CONFIGURATION DU RFM_VM

L'administration Web de RFM VM est en adresse IP usine 192.168.0.128 par défaut, accessible par la carte Ethernet du réseau « VM network ». Son adressage peut être modifié.

Accéder à la page de configuration avec l'url http://192.168.0.128 :8080

Home > Setup > LAN Interface > Ethernet and IP AN network IP address I92.168.0.128 Netmask 255.255.0 Default gateway emole access hen a remote user connects to the product, an IP address is automatically assigned to his PC which becomisigned to a remote PC. Automatic management of the remote users IP addresses dvanced parameters Show advanced parameters
LAN network IP address 192.168.0.128 Netmask 255.255.0 Default gateway
IP address 192.168.0.128 IP address 192.168.0.128 Remote access When a remote user connects to the product, an IP address is automatically assigned to a nonce PC. Automatic management of the remote users IP addresses Advanced parameters Show advanced parameters
IP: address 192.108.0.128 Netmask 255.255.25.0 Default gateway
Default gateway Default gateway When a remote user connects to the product, an IP address is automatically assigned to his PC which becassigned to a remote PC. Automatic management of the remote users IP addresses Advanced parameters
Remote access When a remote user connects to the product, an IP address is automatically assigned to his PC which be assigned to a remote PC. Automatic management of the remote users IP addresses Advanced parameters Show advanced parameters
When a remote user connects to the product, an IP address is automatically assigned to his PC which bereasigned to a remote PC. Automatic management of the remote users IP addresses Advanced parameters Show advanced parameters
assigned to a remote PC. Automatic management of the remote users IP addresses Advanced parameters Show advanced parameters
Advanced parameters Show advanced parameters
Advanced parameters Show advanced parameters
Show advanced parameters
Save Cancel
<u> Configuration du WAN</u>
> Home > Setup > WAN interface
Save Cancer Page has unsaved changes
WAN type Ethernet V
Ethernet WAN port configuration
Speed / duplex Autonegociation V
IP configuration of Ethernet WAN
Connection type
WAN interface: connection to an Ethernet network
Ethernet WAN priority High 🗸
Obtain an IP address automatically
Obtain DNS servers addresses automatically
Enable address translation (NAT)
Enable proxy ARP
Ping control
The Ping control checks if a path is valid or not. If the ping fails, the default route assoc
Enable ping control
IP address to ping
Ping interval 10 s 🗸
Ping retries 4 V

> Home > Setup > Remote access > M2Me_Connect				
Enabled				
UDP ports	50000 🗹 1194 🗹 5000 🗹 From 50001 to 51000			
TCP ports	50000 🗹 1194 🗹 5000 🗹 443 💟 80 🗹 From 50001 to 51000			
Direct access to the Internet (no proxy)				
Show advanced parameters				
Connection start parameters				
Connect at power on				
Disconnect now	Disconnect			
Restore Default parameters				
Save				

Reach the RasFleetManager application web page with the URL 192.168.0.128.

	Accès zone applications	
		Veuillez vous identifier
		Cette zone donne aux utilisateurs distants accès au portail web et à Collect&Alert si l'option est active.
		Seuls les utilisateurs enregistrés dans l'équipement sont autorisés dans cette zone.
		Utilisateur
		etic
		Mot de passe
		•••••
		Log in
		Vos identifiants et vos données sont protégés par SSLv3/TLSv1
	site	
ETIC - <u>Déconnecter</u>		



?

7) ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOS TESTS

Vous pouvez contacter notre hot line au 04 76 04 20 05 ou via hotline@etictelecom.com.

8) SHOWROOM VIRTUEL (ACCESSIBLE DEPUIS LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE WEB)

Vous avez également la possibilité en vous connectant simplement sur notre site WEB <u>www.etictelecom.com</u> (rubrique « Support » puis « Showroom virtuel ») de vous familiariser avec la configuration de nos produits.









Etic Telecom

405 Rue Lavoisier 38330 Montbonnot-Saint-Martin Tél. : 04 76 04 20 00